

# Installationsanleitung

Version 11

## **Bitte beachten Sie:**

Bei dieser Anleitung handelt es sich inhaltlich um ein altes Dokument welches nicht aktualisiert wurde. Sie finden den Stand des Dokumentes in der Fußzeile auf den folgenden Seiten.

Die einzige Anpassung ist die Angleichung an das aktuelle Erscheinungsbild unserer Dokumente.

## Installation


**Bevor Sie Asta Powerproject auf Ihrem Computer installieren, lesen Sie sich bitte die folgende Installationsanleitung sorgfältig durch.**

Bitte beachten Sie, dass Sie als Benutzer mit den Rechten "Administrator" an Windows angemeldet sein müssen.

1. Nach dem Einlegen der Asta Powerproject CD-ROM startet das Setup von Asta Powerproject 11 automatisch. Sollte dies bei Ihnen nicht der Fall sein, starten Sie die Datei SETUP.EXE direkt von der CD-ROM.

Je nach Betriebssystem und verwendetem Microsoft Internet Explorer® kann es vorkommen, dass Sie während der Initialisierung des SETUP zum Neustart des Rechners aufgefordert werden.

2. Nach der Initialisierung des SETUP klicken Sie auf **Weiter**, lesen die Lizenzbestimmungen, setzen die Option auf "**Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung**" und bestätigen mit **Weiter**. Sie erhalten den Dialog Benutzerinformationen.



3. Geben Sie im Dialog Benutzerinformationen Ihren **Benutzernamen**, die **Organisation** (Firmenbezeichnung) und Ihre **Seriennummer** ein.
4. Installieren Sie Asta Powerproject als **Vollversion**, wenn Sie eine Asta Powerproject Seriennummer von Asta Development GmbH erhalten haben.
5. Installieren Sie Asta Powerproject auf einem NT-basierenden Betriebssystem, geben Sie bitte noch an, dass Asta Powerproject für alle angemeldeten Benutzer installiert werden soll.
6. Klicken Sie auf **Weiter** und wählen Sie die gewünschte Installationsart:

### **Vollständig** (Empfohlen)

Es werden alle Programmfeatures im Standard-Installationspfad **C:\Programme\Asta\Asta Powerproject** installiert. Der Installationspfad kann hierbei NICHT geändert werden!

Asta Powerproject wird mit dem Benutzerprofil "**Einsteiger**" gestartet.

(siehe **Asta Powerproject das erste mal starten**)

**Minimal**  
(Nicht  
Empfohlen)

Es werden nicht alle Programmfeatures im Installationspfad angelegt. Die Dateiablage muss aus diesen Gründen angepasst werden. Die Funktion Ressourcenbericht wird nicht installiert, so dass diese in Asta Powerproject nicht zur Verfügung steht.

**Angepasst**

Sie können den Installationspfad frei wählen und den Umfang der Installation anpassen.

Sie können zwischen dem Benutzerprofil "**Fortgeschrittene**" oder "**Einsteiger**" wählen.

(siehe **Asta Powerproject das erste mal starten**)

7. Nach einem erneuten Klick auf **Weiter** werden die Informationen zusammengefasst und über Klicken auf **Installieren** wird Asta Powerproject auf Ihrem Rechner installiert.

## Asta Powerproject das erste Mal starten

### WICHTIG:

**Bitte beachten Sie, dass Lizenzanfragen an Asta Development GmbH nur bearbeitet werden können, wenn keine offenen Forderungen seitens Asta Development GmbH an das anfordernde Unternehmen bestehen.**

### Asta Powerproject Aktivierung

Nachdem Sie Asta Powerproject das erste Mal gestartet haben, erscheint der Dialog **Asta Powerproject Produktaktivierung**.

Sie können Asta Powerproject während einer Testphase ohne Aktivierung benutzen. Wenn die Testphase abgelaufen ist, müssen Sie Asta Powerproject aktivieren, um die Software weiterhin nutzen zu können. Solange Asta Powerproject nicht aktiviert ist, werden Sie bei jedem Start daran erinnert.

Wenn Sie eine Internetverbindung zur Verfügung haben, können Sie Asta Powerproject automatisch aktivieren.

Wenn Sie keine Internetverbindung haben, kann Asta Powerproject über den technischen Support des Herstellers / Anbieters manuell aktiviert werden.

Um Asta Powerproject zu aktivieren:

1. Wenn Sie eine Internetverbindung haben, stellen Sie sicher, dass Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.
2. Klicken Sie auf **Aktivieren**. Der Dialog **Asta Produkt Aktivierung erscheint**. Wenn Sie Asta Powerproject während der Testphase verwenden, können Sie zur Aktivierung jederzeit in der Symbolleiste auf die Schaltfläche **Aktivieren** klicken.

3. Füllen Sie die Felder im Dialog **Asta Produkt Aktivierung** aus und klicken Sie auf **OK**. Beachten Sie, dass alle Felder (außer der Faxnummer) ausgefüllt werden müssen. Die **Seriennummer** und den **CD-Key** finden Sie auf dem Lieferschein oder dem Booklet zu Ihrer Asta Powerproject Lieferung.
4. Asta Powerproject wird nun automatisch über das Internet aktiviert. Sie erhalten die Meldung, dass die Aktivierung erfolgreich war. Sie können Asta Powerproject nun weiter verwenden.

In einigen Fällen kann die automatische Aktivierung fehlschlagen. Eine automatische Aktivierung ist nicht möglich, wenn

- Sie keine Internetverbindung haben oder diese unterbrochen ist.
- der Asta Aktivierungsserver nicht verfügbar ist.
- Sie eine bereits aktivierte Asta Powerproject Installation auf einem weiteren Computer installieren und diese Installation erneut aktivieren wollen.
- Sie Asta Powerproject erneut auf einem Computer installieren, dessen Hardwarekomponenten mehrfach geändert wurden.

Wenn die automatische Aktivierung fehlschlägt bekommen Sie eine entsprechende Meldung mit der Ursache und müssen Asta Powerproject manuell aktivieren.

Verwenden Sie dazu den Assistenten zur **Asta Produktaktivierung** oder wenden Sie sich an den für Asta Powerproject zuständigen technischen Support.

## Benutzerprofil

Asta Powerproject unterstützt für die Menüs und Schaltflächen benutzerdefinierte Einstellungen. Asta Powerproject wird mit 2 Benutzerprofilen ausgeliefert: **Einsteiger** und **Fortgeschrittene**. Standardmäßig wird hier das Benutzerprofil "Einsteiger" verwendet.

Welche Symbolleisten Sie verwenden möchten, wählen Sie im Menü **Hilfe – Benutzerprofile**.

Asta Development GmbH

Egon-Eiermann-Allee 8  
76187 Karlsruhe

Fon +49 (0)721 / 9525 - 0  
Fax +49 (0)721 / 9525 - 100  
info@[astadev.de](mailto:info@astadev.de)  
[www.astadev.de](http://www.astadev.de)

